
Error traceflag 4616 al iniciar NAV sobre SQL 2005

Publicado por admin - 09-03-2008 01:44:22

Al intentar ejecutar Dynamics NAV (Navision) sobre SQL 2005 or SQL 2008 aparece el siguiente error:
"El indicador de seguimiento 4616 no está establecido en el servidor. Debe establecer este indicador y reiniciar el servidor antes de conectarse utilizando Microsoft Dynamics NAV."

Para corregir esta situación, proceder como sigue:

- 01.) Open the Start Menu
 - 02.) Go to Microsoft SQL Server 2005 Group
 - 03.) Go to Configuration Tools Group
 - 04.) Click on SQL Server Configuration Manager
 - 05.) Click on SQL Server 2005 or SQL Server 2008 Services
 - 06.) Right-click on SQL Server (\$INSTANCENAME) and click on Properties
 - 07.) Click on the Advanced tab
 - 08.) Go to Startup Parameters
 - 09.) Enter the string so that it looks as follows (notice the end is the only change):
-dC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\master.mdf;-eC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\LOG\ERRORLOG;-iC:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\DATA\mastlog.ldf ;-T4616
 - 10.) Click OK
 - 11.) Restart the SQL Server service
- =====